## حل مشکل میکروفون ادوبی کانکت در گوگل کروم

مرورگر "Google Chrome" را باز نموده و در نوار آدرس عبارت "chrome://settings/content" را تایپ نموده (مرحله اول) و وارد بخش تنظیمات کروم شده و سپس بر روي "Unsandboxed plugin access" کلیك نمانید.(مرحله دوم)

Settings	×	Parcon 1	-		×
	hrome   chrome://settings/content			☆	•
≡ Settings	Q Search settings				
	← Content settings	0			<b>^</b>
	Cookies Allow sites to save and read cookie data	•			
	Location     Ask before accessing	•			
	Camera Ask before accessing	•			
	Microphone     Ask before accessing	•			
	Notifications Ask before sending	•			
	< > JavaScript Allowed	•			
	Flash Ask first	•			
	Images Show all	•			
	Popups Blocked	•			
	Background sync Allow recently closed sites to finish sending and receiving data	•			
	Automatic downloads Ask when a site tries to download files automatically after the first file	•			
2	Ask when a site wants to use a plugin to access your computer	•			
	Allow sites to ask to become default handlers for protocols	÷			Ŧ

## سپس در بخش "Allow" گزینه "ADD" را کلیک نمائید .(مرحله سوم)

$\equiv$ Settings	Q Search settings	
	← Unsandboxed plugin access	
	Ask when a site wants to use a plugin to access your computer (recommended)	
	Block ADD	
	No sites added	
	Allow 3 ADD	
	No sites added	

در پنجره باز شده در قسمت Site عبارت http://online.tvu.ac.ir را وارد نموده (مرحله چهارم) و گزینه "ADD" را کلیک نمانید(مرحله پنجم).

≡ Settings	Q. Search settings		
	← Unsandboxed plugin access		
	Ask when a site wants to use a plugin to access your computer (recommended)	-	
	Block	ADD	
	No sites added		
	Allow	ADD	
	No sites added Add a site ×		
	Site <u>http://online.tvu.ac.ir</u>		
	4 5		
	CANCEL		

و نهایتا یکبار مرورگر خود را بسته و مجددا باز نمایید.